


PC 用ソフト簡易インストールマニュアル

1. PC 取り込み用 USB ケーブルドライバーのインストール



上記、フォルダを開きます。



フォルダの中に、「CP210xVCPInstaller_x86.exe」「CP210xVCPInstaller_x64.exe」という実行ファイルがあります。


現在ご使用のパソコンの Windows7 以上の OS にて、バージョンのご確認をしてください。32bit 版をご使用の場合は、「CP210xVCPInstaller_x86.exe」をダブルクリック。64bit 版をご使用の場合は、「CP210xVCPInstaller_x64.exe」をダブルクリックしてください。

その後は、画面に従い、進めてください。

注意としては、32bit 版と 64bit 版を間違えてインストールしない事です。

例えば、64bit 版なのに、32bit 版をインストールしてしまった場合は、一度ドライバーを削除してから、再インストールが必要になります。







正しくドライバーがインストールされると、上記画面が表示されます。
最後に、USB ケーブルをパソコン本体に差し込みしてください。

- ※ 本当にドライバーが正しくインストールされたのかを確認する方法
パソコンのコントロールパネルより、デバイスマネージャーを開きます。
デバイスマネージャー内の、「ポート」内に、
「Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge」
という項目があり、「！」マークの表示がなければ問題ありません。

※ 下記参照



2. アルコ・インターロック PC データダウンロード（取り込み用）ソフトについて



上記フォルダを開きます。

名前	更新日時	種類
AT230 download Japan_2018_8_30_1.0.0.4	2018/10/03 17:03	ファイル フォル...
AT download 230 Japan UpdateInfo.txt	2018/08/30 12:41	テキスト文書
AT230 download Japan_2018_8_30_1.0.0.4.zip	2018/08/30 12:55	ZIP ファイル

フォルダの中に、更に「AT230 download Japan_2018_8_30_1.0.0.4」フォルダがありますのでこちらを開きます。



共有 書き込む 新しいフォルダー		
名前	更新日時	種類
Data	2018/10/03 17:03	ファイル フォル...
Resources	2018/10/03 17:03	ファイル フォル...
Temp	2018/10/03 17:03	ファイル フォル...
AT230ダウンロード.exe	2018/08/30 11:52	アプリケーション
CommonDB.db	2018/08/30 12:44	DB ファイル
System.Data.SQLite.dll	2018/03/02 3:26	DLL ファイル

フォルダの中の「AT230 ダウンロード.exe」をダブルクリックして実行してください。
下記ログイン画面が起動されます。


UserName

Password

Login Cancel

デフォルト（初期）設定は、UserName/admin Password/123456
ログイン後は、任意で変更可能です。

ログイン成功すると、下記画面が表示されます。



データの取り込み方法等については、別紙「AT230PC ソフトマニュアル」をご覧ください。

3. アルコ・インターロック PC 用設定ソフトについて



上記フォルダを開きます。

名前	更新日時	種類
Resources	2018/10/03 17:03	ファイルフォル...
AT230設定.exe	2018/08/21 15:17	アプリケーション

フォルダの中の「AT230 設定.exe」をダブルクリックして実行してください。

下記ログイン画面が起動されます。

UserName

Password

Login Cancel

デフォルト（初期）設定は、UserName/admin Password/123456

ログイン後は、任意で変更可能です。

ログイン成功すると、下記画面が表示されます。

AT230 setting Japan

File Configuration Help

Port: COM9 BaudRate: 115200

Device: ControlBox Handset Camera

Handset Device Num: User Pass Num: User ByPass Num: Alco Flow Low Set: (10~15 L/Mins) Alco Flow High Set: (35~50 L/Mins) Cal Time05: Cal Time10: Alco Cal05: Alco Cal10:

Alco Flow Low: Alco Flow High: Alco Blow Time: (1~10 seconds) Alco Time Out: (1~250 minutes) Alco Unit: Read Write

Calibration Time: Next Calibration Time:

Clear Records

AlcoPatrol™

2018-10-08 15:18:11

データの取り込み方法等については、別紙「AT230PC ソフトマニュアル」をご覧ください。